


Για όσους χρησιμοποιούν τη webex με τον κλασικό ασπροπίνακα της τάξης και θέλουν (χρειάζεται) να είναι μόνιμη η εικόνα του ασπροπίνακα στις οθόνες των μαθητών τους.

Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση τηλεδιάσκεψης και έχουμε επιλέξει την προβολή Active speaker video view (Προβολή ενεργού ομιλητή) ή ακόμη και την προβολή Active speaker and thumbnail view (Προβολή ενεργού ομιλητή και μικρογραφιών) τότε στο κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής, στη μεγάλη εικόνα εμφανίζεται κάθε φορά η εικόνα εκείνου που μιλάει.




Αυτό είναι πρόβλημα όταν εμείς έχουμε βάλει τον υπολογιστή μας (π.χ. το laptop) απέναντι από τον ασπροπίνακά μας και θέλουμε να προβάλλεται συνεχώς η εικόνα του πίνακα στις οθόνες των μαθητών μας.

Λύσεις στο πρόβλημα:


1η λύση: Λέμε στους μαθητές μας να κλείσουν τα μικρόφωνα τους και μιλάμε εμείς έτσι ώστε να εμφανιστεί η εικόνα του υπολογιστή μας. Αν όμως κάποιος μαθητής ανοίξει το μικρόφωνό του και μιλήσει, τότε θα εμφανιστεί η δική του εικόνα στις οθόνες των υπόλοιπων μαθητών αλλά και στην οθόνη του δικού μας υπολογιστή.

2η λύση (πιο «επιστημονική»): Λέμε στους μαθητές μας να ψάξουν με το ποντίκι τους και να βρουν το όνομα του ενεργού ομιλητή πάνω από την εικόνα του (κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα κάτω). Δεξιά από αυτό υπάρχει το εικονίδιο μιας πινέζας. Το πατάνε και εμφανίζεται το παράθυρο Lock Video View (Κλείδωμα προβαλλόμενης εικόνας) με τα ονόματα των συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη:



Τους λέμε να επιλέξουν εμάς (τον host).

Το εικονίδιο γίνεται γαλάζιο που σημαίνει ότι η εικόνα μας κλείδωσε στη θέση αυτή:



Τώρα, όσο και να μιλάνε οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, η εικόνα δεν αλλάζει!